


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEI DRIVER USB


La connessione tramite USB richiede che vengano prima installati i driver. I driver vengono installati insieme con il software Noise Studio.

Procedere nel seguente modo:


1. **Non collegare lo strumento alla porta USB finché non viene esplicitamente richiesto.**
2. **Installare il software Noise Studio.**
3. Impostare **nello strumento** la voce di menu “MENU >> Generale >> Input/Output >> Disp. Seriale” su “USB”. Confermare ed uscire dal menu.
4. In Windows XP e XP SP1, disconnettere temporaneamente il PC da Internet. Per fare questo, disconnettere il cavo di rete o disabilitare la scheda di rete in “Pannello di controllo >> Connessioni di Rete >> tasto destro sulla connessione di rete e selezionare Disabilita”.
5. Collegare lo strumento alla porta USB del PC.
6. Quando Windows riconosce il nuovo dispositivo, viene avviata “L'installazione guidata nuovo software”.
7. Se viene richiesta l'autorizzazione per la ricerca di un driver aggiornato, rispondere “NO, non ora” e procedere.



8. Nella finestra di installazione, selezionare l'opzione "Installa da un elenco o percorso specifico".



9. Alla successiva finestra selezionare le opzioni "Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi" e "Includi il seguente percorso nella ricerca".



10. Con il comando *Sfoglia*, indicare la cartella di installazione:

C:\Noise Studio\FTDI

Confermare con *OK*.

11. Se appare il messaggio che il software non ha superato il testing Windows Logo, selezionare “*Continua*”.




12. I driver USB vengono installati: al termine premere “*Fine*”.
13. **Il programma di installazione ripete i passi dal punto 6 al punto 12 una seconda volta:** ripetere i passi appena descritti e fornire la posizione della stessa cartella (vedi punto 10).
14. **Attendere:** l'operazione potrebbe durare alcuni minuti.
15. La procedura di installazione è così conclusa: ad ogni successiva connessione lo strumento verrà riconosciuto automaticamente.
16. Ricollegare il cavo di rete del PC o riabilitare la scheda di rete in “Pannello di controllo >> Connessioni di Rete >> tasto destro sulla connessione di rete e selezionare Abilita”.

Per verificare se tutta l'operazione si è conclusa correttamente, da PANNELLO DI CONTROLLO fare doppio click sull'icona SISTEMA.
Selezionare la schermata “Gestione periferiche” e connettere lo strumento alla porta USB.

Devono apparire le voci:

“*Controller USB (Universal serial bus) >> USB Serial Converter*” e “*Porte (COM e LPT) >> USB-Serial Port (COM#)*”.



Quando il cavo USB viene scollegato, queste due voci scompaiono e riappaiono appena lo si ricollega.

Attenzione: se lo strumento viene connesso alla porta USB **prima** di aver installato i driver, Windows segnala la presenza di un dispositivo sconosciuto: in questo caso annullare l'operazione e ripetere la procedura spiegata all'inizio di questo paragrafo.

RIMOZIONE DEI DRIVER USB


La rimozione dei driver USB richiede che venga disinstallato il software e vengano rimossi i driver dal sistema.

Procedere nel seguente modo:

1. Disconnettere il fonometro dalla porta USB.
2. Avviare la funzione “Installazione applicazioni” in “MENU >> Impostazioni >> Pannello di controllo” e selezionare la voce “FTDI USB Serial Converter Drivers”.
3. Premere il tasto “Cambia/Rimuovi”: il programma di disinstallazione si avvia. Premere Continue per procedere con la rimozione dei driver.



4. Al termine premere Finish per terminare la procedura.



5. La rimozione del software e dei driver USB è completata.